

## Anleitung für die Benutzersoftware XR1800

### Legen Sie die CD in Ihren Rechner ein .

Wählen Sie über Start - Ausführen die **Zeusinst.** auf .

Klicken Sie **Setup** an .

Folgen Sie nun den Installationshinweisen .

Nach erfolgreicher Installation erscheint zu Schluß ein **Readme Editor** .

Diesen bitte schließen .

### **Erst jetzt den Scanner XR 1800 einschalten .**

Folgende Tasten am Scanner nacheinander drücken :

**MANU, FUNC ,0/SER und ENTER**

Es erscheint auf dem Display :

**on rS - 232**

Zum Abschluß **TRX 100** im PC anklicken .

Fertig.

Alle weiteren Informationen über den Umgang mit der Software können Sie über die **"Help-Funktion"** abrufen.

Viel Spaß

**Ihr Stabo Kundendienst**

 **stabo**  
FÜR GUTE VERBINDUNG

**Benutzersoftware für  
Interfacekabel  
Art.-Nr.: 51019**

